



Thunderbird を起動します




- ① 「メニュー」をクリックします。



- ② 「新しいアカウント」→「既存のメールアドレス」をクリックしてください。



- ③ 既存のメールアドレスのセットアップの画面が表示します。



- あなたの名前： **お名前**を入力してください。
- メールアドレス： **メールアドレス**を入力してください。
- パスワード： **POPパスワード**を入力してください。
- 「**手動設定**」をクリックしてください。

④ 設定情報を入力します。

検索... CTRL + K

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセージ(M) ツール(T) ヘルプ(H)

ローカルフォルダー アカウントのセットアップ

手動設定

受信サーバー

プロトコル: POP3

ホスト名: pop3.infonia.net

ポート番号: 995

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 暗号化されたパスワード認証

ユーザー名: ※①

送信サーバー

ホスト名: post.infonia.net

ポート番号: 465

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 暗号化されたパスワード認証

ユーザー名: ※②

詳細設定

再テスト キャンセル **完了**


空欄のフィールドは Thunderbird が自動検出を試みます。

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。

どれを選択したらよいかわからないときは？
[セットアップのドキュメント](#) - [サポートフォーラム](#) - [プライバシーポリシー](#)

※プロトコル	POPの場合:POP3 を選択します。 IMAPの場合:IMAP を選択します。	
	受信サーバー	送信サーバー
※サーバー	pop3.infonia.net POP (受信) サーバー名	post.infonia.net SMTP (送信) サーバー名
※ポート番号	POPの場合 995 IMAPの場合 993	465
※SSL	SSL/TLS	SSL/TLS
※認証方式	暗号化されたパスワード認証	暗号化されたパスワード認証
※ユーザー名	※① POPユーザー名	※② SMTP認証ユーザー(アカウント)名 ※メールアドレスを入力してください。 ●●●@imart.or.jp

- ⑤ 完了画面が表示します。「完了」をクリックしてください。
以上で設定完了です。




- 初めて送信をした際、下記の画面が表示された場合
 - ・SMTP認証パスワード（POPパスワード）を入力してください。
 - ・「OK」をクリックしてください。




① Thunderbird を起動します



② 「ツール」→「アカウント設定」をクリックしてください。



③ アカウント設定の画面が表示します。「サーバー設定」をクリックし受信、サーバー設定内容を確認してください。




サーバーの種類： POPの場合 **popメールサーバー** IMAPの場合 **IMAPメールサーバー**
 サーバー名： **pop3.infonia.net**
 ポート番号： POPの場合： **995** IMAPの場合： **993**
 ユーザー名： **POPユーザー名**
 セキュリティ設定
 接続の保護： **SSL/TLS**
 認証方式： **暗号化されたパスワード認証**

※サーバー設定 お客様のご利用方法に合わせて設定してください。


- * ダウンロード後もサーバーにメッセージを残すのチェックをするとサーバーにメッセージが残ります。
日数を指定してすると、新着チェック後、指定日数だけサーバーにメッセージが残ります。
- * ダウンロード後もサーバーにメッセージを残すのチェックを外すとメッセージは残りません。

- ④ 「送信(SMTP)サーバー」をクリックしてください。

送信サーバーの設定画面が表示されます。 設定したアカウント選択し、「編集」をクリックしてください。



- ⑤ 送信サーバーの画面が表示されます。 送信サーバー設定内容を確認してください。



説明 : ドメイン名を入力してください。

サーバー名 : post.infonia.net

接続の保護 : SSL/TLS

ポート番号 : 465


認証方式 : 暗号化されたパスワード認証

ユーザー名 : SMTP認証ユーザー(アカウント)名を入力してください

※メールアドレスを入力してください ●●●@imart.or.jp

入力後、「OK」をクリックしてください。

- ⑥ 送信サーバーの設定画面に戻ります。「アカウント設定」のタブを終了してください。



以上で設定完了です。

受信・送信をした際、下記の画面が表示された場合


送信の場合は、SMTP AUTHパスワードを入力してください。*POPパスワードと同じです。

受信の場合は、POPパスワードを入力してください。


・パスワードマネージャーにパスワードを保存するに**チェック**してください。

・「**OK**」をクリックしてください。

送信



受信



注意： 設定内容を変更した場合は、設定変更後メールソフトを終了してください。

メールソフトを終了することで設定情報が上書きされます。