

新規設定

- ① メニューバーの「メール」から「アカウントを追加…」を選択してください。

「その他のメールアカウント…」を選択し、クリックしてください。



- ② 「メールアカウント」をクリックしてください。



- ③ 「最初に、次の情報を入力してください」の画面が表示します。

以下のように設定します。

@ メール アカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください：

名前：

メールアドレス：

パスワード：

氏名： 任意の名前を入力

メールアドレス： メールアドレスを入力

パスワード： POPパスワードを入力

入力後、[サインイン]をクリックしてください。

- ④ [メールサーバー] の設定画面が表示します。 設定情報を入力してください。

メールアドレス：

ユーザ名：

パスワード：

アカウントの種類：

受信用メールサーバ：

送信用メールサーバ：

アカウント名またはパスワードを確認できません。

メールアドレス： メールアドレス

ユーザー名： POPユーザー名

アカウントの種類： POP/IMAPかを選択してください。

受信用メールサーバ： pop3.infonia.net
POPサーバー名

送信用メールサーバ： post.infonia.net
SMTPサーバー名

入力後、[サインイン]をクリックしてください。

※再度アカウントのチェックに入ります。数十秒かかります。

- ⑤ [次へ]をクリックしてください。

「アカウント名またはパスワードを確認できません。」と表示しますが問題ありません。[次へ]をクリックしてください。

*送信ユーザー名が未設定の為、表示します。


設定完了後に追加設定します。

*表示した設定内容は、③と同じです。

※設定は完了します。

送信ユーザー名、認証設定、ポート番号が未設定です。追加設定します。

- ⑥ メニューバーの「メール」から「環境設定…」を選択します。



- ⑦ [アカウント] をクリックします。



- ⑧ 左側の [アカウント] から作成したアカウントを選択して [サーバ設定] をクリックします。設定画面が表示します。

接続設定を自動的に管理のチェックを外してください。

⑨ 送信ユーザー名、認証設定、ポート番号を設定してください。

アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

@ 0000 POP

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: POPユーザー名

パスワード: POPパスワード

ホスト名: pop3.infonia.net

☐ 接続設定を自動的に管理

ポート: 995 ☒ TLS/SSLを使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: 0000

ユーザ名: SMTP認証ユーザー(アカウント)名

パスワード: SMTP認証パスワード

ホスト名: post.infonia.net

☐ 接続設定を自動的に管理

ポート: 465 ☒ TLS/SSLを使用


認証: パスワード

保存

	受信サーバーサーバー	送信サーバー
※ユーザー名	POPユーザー名	SMTP認証ユーザー(アカウント)名 ※メールアドレスを入力してください。 ●●●@infonia.ne.jp
※パスワード	POPパスワード	SMTP認証パスワード (POPパスワードと同じです)
※ホスト名	pop3.infonia.net POP (受信) サーバー名	post.infonia.net SMTP (送信) サーバー名
※ポート番号	POPの場合 995 IMAPの場合 993	465
※TLS/SSLを使用	チェック有	チェック有
※認証	パスワード/MD5チャレンジ応答	パスワード/MD5チャレンジ応答

各項目入力後 **保存** をクリックしてください。

⑩ 「サーバ設定確認中」と表示します




「サーバ設定確認中」が消えたましたら、設定完了です。

*状況がエラーになった場合は、入力項目が間違っている可能性があります。

設定内容を再度ご確認ください。

⑪ [アカウント情報] をクリックします。



お客さまのご利用にあわせてチェックしてください。

メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバーから削除の
チェックを外すとメールボックスにメールのコピーが残ります。

*メールボックスの使用容量が増加します。




画面左上の




クリックし [アカウント] 画面を閉じます。

以上で設定完了です。


- ① メニューバーの「メール」から「環境設定…」を選択します。



- ② 「アカウント」をクリックします。



- ③ 左側の「アカウント」から作成したアカウントを選択して「サーバ設定」をクリックします。設定画面が表示します。



・接続設定を自動的に管理のチェックを外してください。

④ 送信ユーザー名、認証設定、ポート番号を設定してください。

アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

0000 POP

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: POPユーザー名

パスワード: POPパスワード

ホスト名: pop3.infonia.net

☐ 接続設定を自動的に管理

ポート: 995 ☒ TLS/SSLを使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: 0000

ユーザ名: SMTP認証ユーザー(アカウント)名

パスワード: SMTP認証パスワード

ホスト名: post.infonia.net

☐ 接続設定を自動的に管理

ポート: 465 ☒ TLS/SSLを使用

認証: パスワード

保存

	受信サーバーサーバー	送信サーバー
※ユーザー名	POPユーザー名	SMTP認証ユーザー(アカウント)名 ※メールアドレスを入力してください。 ●●●@infonia.ne.jp
※パスワード	POPパスワード	SMTP認証パスワード (POPパスワードと同じです)
※ホスト名	pop3.infonia.net POP (受信) サーバー名	post.infonia.net SMTP (送信) サーバー名
※ポート番号	POPの場合 995 IMAPの場合 993	465
※TLS/SSLを使用	チェック有	チェック有
※認証	パスワード/MD5チャレンジ応答	パスワード/MD5チャレンジ応答

各項目入力後 **保存** をクリックしてください。

画面左上の    クリックし [アカウント] 画面を閉じます。

以上で設定完了です。