

## 新規設定


注) 秀丸メールのバージョンが古い場合は、SSL通信が利用できない場合がございます。  
最新のバージョンにアップデートをしてご利用ください。

- ① 秀丸メールを起動してください。




- ② メニュー バーの中の

「ファイル」→「アカウントの新規作成」をクリックしてください。




- ③ 「メールアカウント」にチェックします。



- ④ 表示する名前を入力します。

「次へ」をクリックしてください。




- ⑤ メールアドレスを入力します。

「次へ」をクリックしてください。



- ⑥ 自動設定が見つかりませんと表示します。「手動設定」をクリックしてください。



⑦ サーバー名を入力します。

電子メール サーバー名

受信メールサーバーの種類(P): ☒ POP3 ☐ IMAP4 ☐ Microsoft Graph API

受信メールサーバー(I):  
pop3.infonia.net

SMTPサーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。  
送信メール (SMTP) サーバー(O):  
post.infonia.net

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

- 受信サーバーの種類：POP3 IMAPをご利用の場合は、IMAP4にチェックしてください。
- 受信メールサーバー：pop3.infonia.net POPサーバー名
- 送信メールサーバー：post.infonia.net SMTPサーバー名
- 入力後「次へ」をクリックしてください。

⑧ ログイン情報を入力します。

インターネット メール ログオン

インターネットサービスプロバイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。

アカウント名(A):

パスワード(P):

☒ パスワードを保存する(W)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

- アカウント名：POPユーザー名
- パスワード：POPパスワード
- パスワードに保存する：チェック
- 入力後「次へ」をクリックしてください。

⑨ 認証方式を選択します。

認証方式

インターネットサービスプロバイダから指定された認証方式をONにしてください。よく分からない場合はとりあえずそのまま「次へ」を押してください。

☒ SMTP-AUTH (別名= SMTP認証)

☒ Outbound Port25 Blocking対策 (SMTP用のポートを587に変更) (U)


☐ APOP認証

☐ POP before SMTP


< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

- SMTP-AUTHに（別名 = SMTP認証）チェックしてください。
- Outbound Port 25 Blocking対策（SMTP用のポートを587に変更）：チェックしてください。
- 入力後「次へ」をクリックしてください。


- ⑩ 設定完了画面が表示します。  
「アカウント毎の設定」をクリックしてください。



- ⑪ 「設定」メニューから「アカウント毎の設定」をクリックした場合と同じです。  
個人情報の画面が表示します。  
④・⑤で入力した項目です。 確認をお願いします。  
次に設定一覧の「メールサーバー」をクリックしてください。



- ⑫ 「メールサーバー」をクリックしてください。




- 受信メールサーバー：pop3.infonia.net
- 送信メールサーバー：post.infonia.net
- メール・アカウント：POPユーザー名

- パスワード：POPパスワード

- 受信したメールをサーバー上に残す  
お客様のご利用に合わせて選択をしてください。

- 認証方式：「SMTP-AUTH」のみチェック

⑬ 設定一覧の「メールサーバー」の クリック  ください。 項目が表示します。「詳細」をクリックしてください。  
メールサーバー詳細画面が表示します。



- POP3 : 995 IMAP4 : 993 POP over SSLはチェック有り
- SMTP : 465 POP over SSLはチェック有り

SSLなし


- POP3 : 110 IMAP4 : 143 POP over SSLはチェック無し
- SMTP : 465 POP over SSLはチェック無し

- 送信用アカウント指定 : チェックしてください
- アカウント : SMTP認証ユーザー(アカウント)名  
※メールアドレスを入力してください。 ●●●@imart.or.jp
- パスワード : SMTP AUTHパスワード POPパスワードと同じです。
- パスワードに保存する : チェックしてください。
- 入力後「OK」をクリックしてください。


以上で設定完了です。

注) 秀丸メールのバージョンが古い場合は、SSL通信が利用できない場合がございます。  
最新のバージョンにアップデートをしてご利用ください。

① 「設定」メニューから「アカウント毎の設定」してください。



② サーバー情報が表示します。



- 受信メールサーバー : **pop3.infonia.net**
- 送信メールサーバー : **post.infonia.net**
- メール・アカウント : **POPユーザー名**

- パスワード : **POPパスワード**

● 受信したメールをサーバー上に残す  
お客様のご利用に合わせて選択してください。

- 認証方式 : 「SMTP-AUTH」のみ**チェック**

③ 設定一覧の「メールサーバー」の クリック  ください。 項目が表示します。「詳細」をクリックしてください。  
メールサーバー詳細画面が表示します。

- POP3 : 995 IMAP4 : 993      POP over SSLはチェック有り
- SMTP : 465      POP over SSLはチェック有り
- SSLなし
- POP3 : 110 IMAP4 : 143      POP over SSLはチェック無し
- SMTP : 465      POP over SSLはチェック無し
  
- 送信用アカウント指定 : チェックしてください
- アカウント : SMTP認証ユーザー(アカウント)名      ●●●@imart.or.jp  
    ※メールアドレスを入力してください。
- パスワード : SMTP AUTHパスワード      POPパスワードと同じです。
- パスワードに保存する : チェックしてください。
  
- 入力後「OK」をクリックしてください。

以上で設定完了です。