

※機種によって表記が異なる場合がございますが設定内容は、全て同じです。


① アプリケーション「Eメール」をタップします



Eメールへようこそその画面が表示した場合は、開始するをタップします




②



- Eメールアドレスを入力します
- 「次へ」をタップします

③



- POPパスワードを入力します。
- 「手動セットアップ」をタップします

④



- POP3をタップします  
IMAPを利用の際は、IMAPをタップします

⑤ 受信サーバー情報を設定します

受信サーバー設定

ユーザー名  
POPユーザー名

パスワード  
POPパスワード

POP3サーバー  
pop3.infonia.net

ポート  
995

セキュリティの種類  
SSL/TLS

サーバーからEメール削除  
削除しない

キャンセル 完了

- ユーザー名 : POPID
- パスワード : POPパスワード
- POP3サーバー : pop3.infonia.net  
(IMAPサーバー)
- ポート : 995 IMAPの場合 : 993
- セキュリティの種類 : SSL/TLS
- サーバーからのEメール削除  
お客様のご利用に合わせて選択をしてください
- 「完了」をタップしてください

⑥ 送信サーバー情報を設定します

送信サーバー設定

SMTPサーバー  
post.infonia.net

ポート  
465

セキュリティの種類  
SSL/TLS

ログインが必要




ユーザー名  
SMTP認証ユーザー(アカウント)名

パスワード  
SMTP認証パスワード


キャンセル 完了

- SMTPサーバー : post.infonia.net
- ポート : 465
- セキュリティの種類 : SSL/TLS
- ログインが必要 : チェック
- ユーザー名 : SMTP認証ユーザー名  
※メールアドレスを入力してください
- パスワード : SMTP認証パスワード  
\*POPパスワードと同じです。
- 「完了」をタップしてください

- ⑦ お客様の御利用に合わせて選択します  
次へをタップしてください



- ⑧




- このアカウントに名前を付ける：（省略可）
- あなたの名前（送信メールに表示されます）  
ここで入力された名前がメールの送信者名（差出人名）になります  
ニックネームなど自由に入力することができます
- 「設定完了」をタップしてください

以上で設定完了です。

① アプリケーション「Eメール」をタップします


[受信トレイ] の画面



タップします



② 設定をタップします



③ 設定したアカウントをタップします



④ 「受信サーバー設定」 タップします



⑤ 受信サーバー情報を設定します



- ユーザー名 : POPID
- パスワード : POPパスワード
- POP3サーバー : pop3.infonia.net  
(IMAPサーバー)
- ポート : 995      IMAPの場合 : 993
- セキュリティの種類 : SSL/TLS
- サーバーからのEメール削除  
お客様のご利用に合わせて選択をしてください
- 「完了」をタップしてください

⑥ 「送信サーバー設定」 タップします



⑦ 送信サーバー情報を設定します



- SMTPサーバー : **post.infonia.net**
- ポート : **465**
- セキュリティの種類 : **SSL/TLS**
- ログインが必要 : **チェック**
- ユーザー名 : **SMTP認証ユーザー名**  
※メールアドレスを入力してください
- パスワード : **SMTP認証パスワード**  
\*POPパスワードと同じです。
- 「完了」をタップしてください

以上です。