

## 新規設定

① Outlook を起動します




② 「Outlook」スタート画面が表示します。



- 1.メールアドレスを入力します
- 2.詳細オプションをクリックします
- 3.自分で自分のアカウントを手動で設定にチェックします
- 4.「接続」をクリックします

\* 「Outlook」(図②)スタート画面しない場合


「ファイル」をクリックします。



「ファイル」画面が表示されます。

「情報」→「アカウントの追加」をクリックします

③ 「詳細設定」画面が表示します。



- 「POP」を選択してください
- ※IMAPをご利用の場合は、「IMAP」を選択してください




④ 「パスワード」の画面が表示します。




- POPパスワードを入力してください
- 入力後「接続」をクリックしてください

※「インターネットセキュリティ警告」画面表示した場合は、「いいえ」「キャンセル」をクリックし  
「問題が発生しました」の画面は、「アカウント設定の変更」をクリックしてください。

※表示しない場合はづ図⑤進みます



⑤ 設定情報を入力します。



受信メール  
サーバー : pop3.infonia.net  
注)予測したサーバー名が入力されています。  
正しいPOPサーバー名に書き換えてください。  
ポート : 995 ※IMAPをご利用の場合は「993」  
このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)必要にチェック

送信メール  
サーバー : post.infonia.net  
注)予測したサーバー名が入力されています。  
正しいSMTPサーバー名に書き換えてください。  
ポート : 465  
暗号化方法 : SSL/TLS


- 入力後「次へ」をクリックします。

⑤-1「パスワード」の画面が表示した場合



- POPパスワードを入力してください
- 入力後「接続」をクリックしてください

⑥ 「受信サーバー設定内容」の画面が表示します。



● サーバー: pop3.infonia.net と表示

● ユーザー名: **POPユーザー名** を入力してください

(注)予測したPOPユーザー名が入力されています。

必ず正しいPOPユーザー名に書き換えてください。

● パスワード: **POPパスワード**

● パスワードをパスワード一覧に保存するに**チェックする**

● 入力後「OK」をクリックします。

⑦ 「送信サーバー設定内容」の画面が表示します。



● サーバー post.infonia.net と表示

● ユーザー名: **SMTP認証ユーザー(アカウント)名**

(注)予測したSMTPアカウント名が入力されています。

必ずメールアドレスに書き換えてください。


● パスワード: **SMTP AUTHパスワード**

(POPパスワードと同じです)

● パスワードをパスワード一覧に保存するに**チェックする**

● 入力後「OK」をクリックします。

⑧




● 「完了」をクリックしてください。


※設定は完了しましたがウィザードにて設定した場合、正しく反映されない項目があります。

設定内容の修正をお願いたします。


⑨ ※「情報」→「アカウント設定」→「サーバー設定(S)」をクリックします



⑩ 設定内容を一部修正してください。



⑪ 「アカウントが正常に更新されました」と表示します。



「完了」をクリックしてください。


以上で設定完了です。

## 設定内容を変更・確認

① 「ファイル」をクリックします



※「情報」→「アカウント設定」→「プロファイルの管理(?)」をクリックします




② 「ユーザー アカウント 制御」の画面が表示します

「はい」をクリックしてください




③ 「メール設定・Outlook」の画面が表示します

「電子メールアカウント(E)」をクリックしてください




④ 「アカウント設定」画面が表示します 「変更」をクリックします



⑤ アカウント設定画面が表示します

各項目を確認してください



● ユーザー情報

名前(Y) : お名前を入力してください

電子メールアドレス(E) : メールアドレス

● サーバー情報

アカウントの種類(A) : 「POP3」 \*IMAPの場合「IMAP」

受信メールサーバー(I) : **pop3.infonia.net** POPサーバー名

送信メールサーバー (SMTP) (O) : **post.infonia.net** SMTPサーバー名

● メールサーバーのログオン情報


アカウント名(U) : **POPユーザー名**

パスワード(P) : **POPパスワード**

パスワードを保存する(R) : **チェックする**

● 入力後「**詳細設定**」をクリックしてください

⑥ 「送信サーバー」タブをクリックしてください



- 送信サーバー (SMTP) (O) は認証が必要 : **チェック**

- 次のアカウントとパスワードでログオンする (L) : **チェック**

アカウント名 : **SMTP認証ユーザー(アカウント)名**

※メールアドレスを入力してください。

● ● ● @infonia.ne.jp


- パスワード : **SMTP認証パスワード**

(POPパスワードと同じです)

- 「パスワードを保存する」に**チェック**する

- 入力後「**詳細設定**」のタブをクリックしてください

⑦ 「詳細設定」タブをクリックします



- 受信サーバー (POP3) (I) : **995** IMAPの場合は**993**

- このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS)

必要(E):**チェック**する

※IMAPの場合 : 使用する暗号化接続の種類:**SSL/TLS**

- 送信サーバー (SMTP) (O) : **465**

- 使用する暗号化接続の種類:**SSL/TLS**

SSL利用無し

- 受信サーバー (POP3) (I) : **110** IMAPの場合は**143**

- このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS)

必要(E):**チェック無**

※IMAPの場合 : 使用する暗号化接続の種類:なし

- 送信サーバー (SMTP) (O) : **587**

- 使用する暗号化接続の種類:なし

- 配信 : お客様のご利用にあわせて**チェック**してください


サーバーにメールのコピーを置くに**チェック**すると

メールボックスにメールのコピーが残ります。

\*メールボックスの使用容量が増加します。

- 入力後「OK」をクリックしてください


⑧ ⑤の画面にもどります 右下の「次へ」をクリックします



⑨ テストアカウントを実行します。受信・送信の状況が「完了」で「閉じる」をクリックしてください




⑩ 「すべて完了しました」の画面が表示します 「完了」をクリックしてください



⑪ 「アカウント設定」画面が表示します 「閉じる」をクリックしてください



⑫ 「メール設定・Outlook」の画面が表示します 「閉じる」をクリックしてください



⑬ 「アカウント情報」の画面の ← マーク戻ります 設定完了です

