


新規設定


① 「メール」を起動してください。




② 「ようこそ」の画面が表示します。
「アカウントの追加」をクリックしてください。




※②の画面が表示しない場合
「メール」画面が表示されたら、
画面左下の設定 (⚙️) をクリックし、
「アカウントの管理」をクリックしてください。



「アカウントの追加」をクリックしてください。



③ 「アカウントの追加」の画面が表示します。
「詳細設定」をクリックしてください。



④ 「詳細設定」の画面が表示します。
「インターネットメール」をクリックしてください。



⑤ 「インターネットメールアカウント」の画面が表示します。
設定情報を入力します。

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

メール アドレス

ユーザー名

例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain#kevinc

パスワード

アカウント名

この名前を使用してメッセージを送信

テスト

受信メール サーバー

pop3.infonia.net

アカウントの種類

IMAP4

メールの送信 (SMTP) サーバー

post.infonia.net

☒ 送信サーバーには、認証が必要です

☐ 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

送信サーバーのユーザー名

例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain#kevinc

送信サーバーのパスワード

☒ 受信メールには SSL が必要

☒ 送信メールには SSL が必要

✓ サインイン

✕ キャンセル

- メールアドレス : メールアドレス
- ユーザー名 : POPユーザー名@be.to
例) btm00000@be.to
- パスワード : POPパスワード
- アカウント名 : POPユーザー名
例) btm00000
- この名前を使用してメッセージを送信 : お名前を入力
- 受信メールサーバー : pop3.infonia.net
POPサーバー名
- アカウントの種類 : IMAP
- メール送信(SMTP)サーバー : post.infonia.net
SMTPサーバー名
- 送信サーバーは認証が必要 : チェック有
- メール送信にユーザー名とパスワードを使う : チェック無
- 送信サーバーのユーザー名 : SMTP認証ユーザー(アカウント)名
例) btm0000@be.to POPユーザー名@be.to
- 送信サーバーのパスワード : SMTP AUTHパスワード
*POPパスワードと同じです。
- 受信メールにSSLを使う : チェック有
- 送信メールにSSLを使う : チェック有
- 入力後、「サインイン」をクリックしてください。

⑥ 完了」の画面が表示します。「完了」をクリックしてください。

以上で設定完了です。




* このメールソフトは、IMAPご利用ください。
サーバーにメールのコピーが残ります。

サーバーにあるメールを消す場合は、のウェブメールにて削除してください。
<https://webmail.infonia.net/>


- ① 「メール」を起動してください。



- ② 「アカウント」→アカウント管理→「アカウント」をクリックします。



- ③ 「アカウントの設定」の画面が表示します。「メールボックスの同期設定を変更」をクリックしてください。



- ユーザー名は変更できません。
- パスワード : POPパスワード
- アカウント名 : POPユーザー名
例) btm00000

④ 「同期設定」の画面が表示します。「メールBOXの詳細設定」をクリックしてください。

アカウントの設定

●●●●の同期設定

新しいメールをダウンロードする頻度

使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: アイテムの受信時

☒ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去 3 か月間

この名前を使用してメッセージを送信

テスト

同期オプション

メール

☒ オン

メールボックスの詳細設定

受信および送信メール サーバーの情報

完了

キャンセル

⑤ 「詳細設定」の画面が表示します。

アカウントの設定

●●●●の同期設定

受信メール サーバー

pop3.infonia.net:993:1

送信 (SMTP) メール サーバー

post.infonia.net:465:1

☒ 送信サーバーは認証が必要

☐ メール送信に同じユーザー名とパスワードを使う

送信サーバーのユーザー名

SMTP認証ユーザー(アカウント)名

例: kevinc, kevinc@contoso.com, domain#kevinc

送信サーバーのパスワード

●●●●●●●●●●●●●●●● SMTP AUTHパスワード

☒ 受信メールに SSL を使う

☒ 送信メールに SSL を使う

完了

キャンセル

- 受信メールサーバー： **pop3.infonia.net:993:1**
POPサーバー名:993:1（ポート番号）
- メール送信(SMTP)サーバー：**post.infonia.net:465:1**
SMTPサーバー名+:465:1（ポート番号）
- 送信サーバーは認証が必要：**チェック有**
- メール送信にユーザー名とパスワードを使う：**チェック無**
- 送信サーバーのユーザー名：**SMTP認証ユーザー(アカウント)名**
例) btm0000@be.to POPユーザー名@be.to
- 送信サーバーのパスワード：**SMTP AUTHパスワード**
*POPパスワードと同じです。
- 受信メールにSSLを使う：チェック有
- 送信メールにSSLを使う：チェック有
- 入力後、「完了」をクリックしてください。

⑥ 「アカウントの設定」の画面が表示します。「完了」をクリックしてください。

アカウントの設定

×

●●●●●アカウントの設定

✉

ooo@oo.oo.jp

ユーザー名

●●●●●

パスワード

●●●●●●●●●●●●●●●●

アカウント名

POPユーザー名

メールボックスの同期設定を変更

コンテンツを同期するためのオプションです。

アカウントの削除

このアカウントをデバイスから削除します。

保存

キャンセル

以上です。

* このメールソフトは、IMAPご利用ください。
サーバーにメールのコピーが残ります。

サーバーにあるメールを消す場合は、のウェブメールにて削除してください。
<https://webmail.infonia.net/>