



- ① メールソフトshurikenを起動してください。



- ② メニュー バーの「設定」


↓

「アカウント登録設定」をクリックしてください。




- ③ アカウント登録設定画面が表示します。

「登録・編集」→「アカウントの追加」をクリックしてください。




- ④ 「新しくアカウントの設定を行う」を選択してください。

「次へ」をクリックしてください。




※下記の画面が表示した場合は「いいえ」をクリックしてください。




- ⑤ アカウント名を入力してください。

「次へ」をクリックしてください。



- ⑥ 電子メールアドレス：メールアドレスを入力します。

「次へ」をクリックしてください。



⑦ 受信サーバーを設定します。

アカウントの追加

！ メールの受信サーバーを設定します。
ご契約のプロバイダから提供された登録内容を正確に入力してください。
※ユーザー名は、プロバイダによっては、アカウント名、ログイン名などと表記されていることもあります。

受信サーバーの種類(S) POP3

受信サーバー(I) pop3.infonia.net

受信サーバーのポート番号(P) 995

ユーザー名(U) POPユーザー名

パスワード(W) POPパスワード ☒ パスワードを保存(V)

パスワードを表示して入力(D)...

SSLを使用(L) する

STARTTLSを使用(T) しない

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ(H)

- 受信サーバーの種類：POP3
※IMAPで利用する場合は、IMAP4
- 受信サーバー：pop3.infonia.net
POPサーバー名
- 受信サーバーポート番号：995
IMAP4の場合：993
- ユーザー名：POPユーザー名
- パスワード：POPパスワード
- パスワードを保存：チェック有り
- SSLを使用：する
- STARTTLSを使用：しない

● 入力後、「次へ」をクリックしてください。

⑧ 「はい」をクリックしてください。

Shuriken 2018

？ POP3 が選択されています。
この設定は後で変更できません。
よろしいですか？

はい(Y) いいえ(N)

⑨ 送信サーバーを設定します。

アカウントの追加

！ メールの送信サーバーを設定します。
ご契約のプロバイダから提供された登録内容を正確に入力してください。

送信サーバー(O) post.infonia.net

送信サーバーのポート番号(R) 465

SSLを使用(L) する

STARTTLSを使用(T) しない

認証方法

☐ 認証をしない(P)

☐ メール送信前にPOP3認証をする (POP before SMTP) (F)

☒ SMTP認証をする (SMTP-AUTH) (S)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ(H)

- 送信サーバー：post.infonia.net
SMTPサーバー名
- 送信サーバーのポート番号：465
- SSLを使用：する
- STARTTLSを使用：しない
- 認証方法
・SMTP認証をするにチェックしてください
- 入力後、「次へ」をクリックしてください。

⑩ SMTP認証を設定します。

- 受信サーバーと同じ認証情報を使う: **チェック無し**
- ユーザー名: **SMTP認証ユーザー(アカウント)名**
※メールアドレスを入力してください。
●●●@imart.or.jp
- パスワード: **SMTP AUTHPパスワード**
*POPパスワードと同じです。
- パスワードを保存: **チェック有り**
- 入力後、「次へ」をクリックしてください。

⑪ 設定完了画面が表示します。「完了」をクリックしてください。

⑫ 「アカウント接続テスト実行」は、「はい」をクリックしてください。


接続テストが実行されます。 「OK」をクリックしてください。

⑬ 接続テストが完了しますと「標準アカウントとして使用しますか？」と確認があります。「はい」をクリックしてください。

「はい」をクリックしてください。

以上で設定完了です。

- ① メニューバーの「設定」→「アカウント登録設定」をクリックしてください。



- ② アカウント情報の画面表示します。

「受信」をクリックします。「編集」をクリックする設定内容が変更できます。

アカウント登録設定

アカウント(A) テスト 登録・編集(M)▼

グループ(G)

アカウント情報

- 受信
- 送信
- メール作成
- 受け取り通知
- セキュリティ
- ダイヤルアップ

設定一覧(L)

設定項目	設定値
受信(POP3)サーバーの名前	pop3.infinia.net
ユーザー名	POPユーザー名
パスワードの保存	する
↳ パスワード	*****
受信サーバーのポート番号	995
SSLを使用	する
↳ STARTTLSを使用	しない
APOPを使用	しない
受信したメールをサーバーから削除	する
↳ 削除対象となるメールの受信日からの日数(0~50日後に削除)	残さない
↳ PostPetからのメールはサーバーに残す	残さない
受信するメールサイズを制限	しない
↳ 受信するメールサイズの最大値(1~32767KB)	64 KB

接続するメール受信サーバーの名前またはIPアドレスを入力します。
※[確認入力]を押すと大きな文字で確認しながら入力できます。

編集(E)

確認入力(X)...

OK キャンセル ヘルプ(H)

- 受信 (POP3) サーバーの名前 : pop3.infinia.net
- ユーザー名 : POPユーザー名
- 受信サーバーポート番号 995 IMAP4の場合 : 993
- パスワードの保存 する
- パスワード POPパスワード
- SSLを使用 する
- STARTTLSを使用 しない
- APOPを使用 しない

- 受信したメールをサーバーから削除 お客様のご利用に合わせて設定してください。
- 受信するメールサイズを制限 お客様のご利用に合わせて設定してください。

- 入力後、「OK」をクリックしてください。

③ 「送信」をクリックします。「編集」をクリックする設定内容が変更できます。

アカウント登録設定

アカウント(A)

テスト

登録・編集(M)▼

グループ(G)

アカウント情報

受信

送信

メール作成

受け取り通知

セキュリティ

ダイヤルアップ

設定一覧(L)

設定項目	設定値
送信(SMTP)サーバーの名前	post.infonia.net
送信サーバーのポート番号	465
SSLを使用	する
STARTTLSを使用	しない
送信前の受信サーバーによる認証(POP before SMTP)	しない
SMTP認証	する
ト SMTP認証に受信サーバーのアカウント情報を使う	使わない
ト ユーザー名	btm39258@be.to
パスワードの保存	する
パスワード	*****

指定サイズ以上のメールを送信するときに警告

警告するメールサイズ(1~32767KB)

送信前に送信先のメールアドレスをチェック

ト 送信時に警告するメールアドレス

送信を中止するメールアドレス

送信時に送信先のニックネームを編集

メールを分割して送信

分割するメールサイズ(16~32767KB)

接続するメール送信サーバーの名前またはIPアドレスを入力します。

※[確認入力]を押すと大きな文字で確認しながら入力できます。

編集(E)

確認入力(O)...

OK

キャンセル

ヘルプ(H)

詳細設定(D)

絞り込み(C)

絞込(S)

解除(R)

- 送信 (SMTP) サーバーの名前
 - 送信サーバーポート番号
 - SSLを使用
 - STARTTLSを使用
 - 送信前の受信サーバーによる認証 (POP before SMTP)
 - SMTP認証
 - SMTP認証に受信サーバーのアカウント情報を使う
 - ユーザー名
 - パスワード

post.infonia.net

465

する

しない

しない

する

使わない

SMTP認証ユーザー(アカウント)名

※メールアドレスを入力してください。

●●●@imart.or.jp

SMTP認証パスワード

POPパスワードと同じです。
- 指定サイズ以上のメールを送信するときに警告
 - 送信前に送信先のメールアドレスチェック
 - 送信時に送信先のニックネームの編集
 - メールを分割して送信

お客様のご利用に合わせて設定してください。

お客様のご利用に合わせて設定してください。

お客様のご利用に合わせて設定してください。

お客様のご利用に合わせて設定してください。
- 入力後、「OK」をクリックしてください。

以上です。