

新規設定


注) 秀丸メールのバージョンが古い場合は、SSL通信が利用できない場合がございます。
最新のバージョンにアップデートをしてご利用ください。

① 秀丸メールを起動してください。




② メニュー バーの中の

「ファイル」→「アカウントの新規作成」をクリックしてください。



③ 「メールアカウント」にチェックします。



④ 表示する名前を入力します。

「次へ」をクリックしてください。




⑤ メールアドレスを入力します。


「次へ」をクリックしてください。



⑥ 自動設定が見つかりませんと表示します。「手動設定」をクリックしてください。




⑦ サーバー名を入力します。




- 受信サーバーの種類 : **POP3** IMAPをご利用の場合は、IMAP4にチェックしてください。
- 受信メールサーバー : **pop3.infonia.net** POPサーバー名
- 送信メールサーバー : **post.infonia.net** SMTPサーバー名
- 入力後「次へ」をクリックしてください。

⑧ ログイン情報を入力します。



- アカウント名 : **POPユーザー名**
- パスワード : **POPパスワード**
- パスワードに保存する : **チェック**
- 入力後「次へ」をクリックしてください。


⑨ 認証方式を選択します。



- SMTP-AUTHに (別名=SMTP認証) : **チェックしてください。**
- Outbound Port 25 Blocking対策 (SMTP用のポートを587に変更) : **チェックしてください。**
- 入力後「次へ」をクリックしてください。

⑩ 設定完了画面が表示します。

「アカウント毎の設定」をクリックしてください。




⑪ 「設定」メニューから「アカウント毎の設定」をクリックした場合と同じです。


個人情報の画面が表示します。

④・⑤で入力した項目です。確認をお願いします。

次に設定一覧の「メールサーバー」をクリックしてください。



⑫ 「メールサーバー」をクリックしてください。



●受信メールサーバー : **pop3.infonia.net**

●送信メールサーバー : **post.infonia.net**

●メール・アカウント : **POPユーザー名**


●パスワード : **POPパスワード**

●受信したメールをサーバー上に残す
お客様のご利用に合わせて選択してください。

●認証方式 : 「SMTP-AUTH」のみ**チェック**

- ⑬ 設定一覧の「メールサーバー」の **クリック** ください。 項目が表示します。「詳細」をクリックしてください。

メールサーバー詳細画面が表示します。



- POP3 : 995 IMAP4 : 993 POP over SSLはチェック有り
- SMTP : 465 POP over SSLはチェック有り

SSLなし

- POP3 : 110 IMAP4 : 143 POP over SSLはチェック無し
- SMTP : 465 POP over SSLはチェック無し


- 送信用アカウント指定 : **チェックしてください。**
 - アカウント : **SMTP認証ユーザー(アカウント)名**
※メールアドレスを入力してください。 ●●●@infonia.ne.jp
 - パスワード : **SMTP AUTH**パスワード POPパスワードと同じです。
 - パスワードに保存する : **チェックしてください。**
- 入力後「OK」をクリックしてください。

以上で設定完了です。


設定内容を変更・確認

注) 秀丸メールのバージョンが古い場合は、SSL通信が利用できない場合がございます。
最新のバージョンにアップデートをしてご利用ください。

① 「設定」メニューから「アカウント毎の設定」して下さい。



② サーバー情報が表示します。



●受信メールサーバー : **pop3.infonia.net**

●送信メールサーバー : **post.infonia.net**

●メール・アカウント : **POPユーザー名**

●パスワード : **POPパスワード**

●受信したメールをサーバー上に残す


お客様のご利用に合わせて選択をしてください。

●認証方式 : 「SMTP-AUTH」のみ**チェック**

③ 設定一覧の「メールサーバー」の クリックください。

項目が表示します。「詳細」をクリックしてください。

メールサーバー詳細画面が表示します。



- POP3 : 995 IMAP4 : 993
- SMTP : 465

POP over SSLはチェック有り
POP over SSLはチェック有り

SSLなし

- POP3 : 110 IMAP4 : 143
- SMTP : 465

POP over SSLはチェック無し
POP over SSLはチェック無し

- 送信用アカウント指定 : **チェックしてください**
- アカウント : **SMTP認証ユーザー(アカウント)名**
※メールアドレスを入力してください。
● ● ● @infonia.ne.jp
- パスワード : **SMTP AUTH**パスワード
- パスワードに保存する : **チェックしてください。**
- 入力後「OK」をクリックしてください。

以上で設定完了です。