新規設定

- 注) Becky!のバージョンが古い場合は、SSL通信が利用できない場合がございます。 最新のバージョンにアップデートをしてご利用ください。
- ① Becky!を起動してください。



* 「メールアカウントの追加画面」画面しない場合

メニュー バーの「ツール」→ 「メールボックスの設定」をクリックしてください。

④に進みまり。		
🔄 oooo@ooo.oo.jp - Becky!		
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) メール(M)	ツール(T) ヘルプ(H)	
🝓 🌛 🌛 🏤 🗩 😻 🗸	➡ メールボックスの設定(<u>M</u>)	-
	- 🜄 全般的な設定(<u>G</u>)	Ľ
✓ 副 0000@000.00.Jp 一 受信箱	プラグインの設定(U) ▶	Ē.
✓ → 送信箱	************************************	
2 草稿	メーリングリストマネージャに登録(工)	L .
■ 送信済み	フィルタリングマネージャ(N)	1
	→ デーシャ(N)→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→	

② メールアカウントの追加画面が表示します。

メールアカウントの追加		×
メールボックスの通称()	Q:	
名前(N): 🛛 🖈	-ルの差出人に設定さ	される名前です
メールアドレス(A): 🔀	-ルアドレスを入力して	てください【必須】
受信プロトコル(P):	POP3	~
「受信ブロトコル」は、通常は「POP3」です。 プロバイダによってはサーバー上にメールを置くIMAP4をサポートし ている場合があります。		
	ОК	キャンセル

- メールボックスの名称:任意のお名前
- お名前:お名前を入力します
- メールアドレス:メールアドレスを入力します
- 受信プロトコル : POP3

※IMAPをご利用の場合は、IMAP4rve1を選択してください。

- 入力後、「OK」をクリックしてください
- ③ 下記の画面が表示します「OK」をクリックしてください。



④ 設定画面が表示します。「基本設定」のタブをクリックしてください。

[oooo@ooo.oo.jp]の設定	×	
メールボックス名(X): 0000@000.00.jp	☑ 巡回対象(/)	
基本設定 接続 メール作成 受信 詳細		
名前(N): お名前		
メールアドレス(A): メールアドレス		
- サーバー情報		
受信プロトコル(T): POF	Рз 🗸	
POP3サーバー(受信) pop3.infonia.net	POP3S	
SMTPサーバー(送信)(S): post.infonia.net 🔽 OP25B	SMTPS	
ユーザーID(U): パスワード(P):		
認証方式(H) ⑧ 標準 〇 APOP 〇 CRAM-MD5 〇 NTLM 〇 OA	Auth2	
□受信メールをサーバーに残す(L) 0 → 日後に削除(0の場合削除	にない) (D)	
ユーザーIDとパスワードの認証方式を指定します。 プロバイダ側から特に言及のない限り「標準」を選択して下さい。		
プロファイル(R): (標準) 〜 新規(W) 削除(I	D) 取込(Y)	
グローバルプロファイル(G) OK キャンセル	ヘルプ	

- 巡回対象:定期メールチェックを希望の場合は、チェックしてください
- 個人情報
 - ・メールボックス名 : 任意のお名前 ・お名前 : お名前を入力します
 - ・メールアドレス:メールアドレスを入力します
- サーバー情報

・受信プロトコル: POP3 ※IMAPをご利用の場合は、IMAP4rve1

・POP3サーバー: pop3.infonia.net POPサーバー名を入力してください。 ・SMTPサーバー: post.infonia.net SMTPサーバー名を入力してください。

・OP25B : チェックする ・POP3S : チェックする

- ・SMTPS:チェックする
- ・ユーザーID: POPユーザー名を入力してください

・パスワード: POPパスワードを入力してください ・認証方式:標準にチェックする

※受信メールをサーバーに残す:お客様のご利用方法に合わせて設定してください。

● 各項目入力後「詳細」のタブをクリックしてください

⑤「詳細」タブをクリックします。

[oooo@ooo.oo.jp]の設定	×
メールボックス名(X): 0000@000.00.j	p
基本設定接続 メール作成 受信	詳細
-サーバーのポート番号 SMTP: 465 (標準: 25) POP3: 995 (標準: 110) IMAP4: 993 (標準: 143)	 ✓ SMTP認証 □ OAuth2を使用 ☑ CRAM-MD5 ☑ LOGIN □ PLAIN ユーザーID(U): SMTP認証ユーザー(アカウント)名 パスワード(O): SMTP認証J ペスワード
- SSL/TLS関連	※省略時は受信用のIDとパスワードを使用
受信用(C): デフォルト ∨ 送信用(I): デフォルト ∨ □証明書を検証しない(S) ☑ クライアント証明書を使用(F) …	 POP before SMTPを使用 認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A) ✓ ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須)
IMAP関連	
IMAPフォルダ:	□ 接続時にフォルダの未読数を更新(V)
✓ごみ箱をサーバー上に置く(T)	ごみ箱のフォルダ名: Trash
☑ 草稿をサーバー上に置く(L)	草稿のフォルダ名: Drafts
✓ 送信済みをサーバー上に置く(E)	送信済みのフォルダ名: Sent
□「タスク」をサーバー上に置く(K) □:	拡張ネームスペースを表示(H) □↑自動取得(Z)
プロファイル(R): (標準)	✓ 新規(W) 削除(D) 取込(Y)
グローバルプロファイル(G)	OK キャンセル ヘルプ

- SSL無し ● サーバーのポート番号 •SMTP : 465 •SMTP : 587 •POP3 : 995 •POP3 : 110 ・IMAP4:143 ※IMAPの場合 •IMAP4 : 993 ※IMAPの場合 ● SSL/TSL関連 ・受信用:デフォルト ・送信用:デフォルト ・クライアント証明書を使用:チェックする ● SMTP認証 チェックする ・CRAM-MD5: チェックする ・LOGIN: チェックする ・ユーザーID: SMTP認証ユーザー(アカウント)名を入力してください ※メールアドレスを入力してください。 ● ● ● @imart.or.jp
 - ・パスワード: SMTP AUTHパスワードを入力してください *POPパスワードと同じです。

- ESMTPを使用: チェックする
- 入力後、「OK」をクリックしてください

① メニュー バーの「ツール」→ 「メールボックスの設定」をクリックしてください。



② 設定画面が表示します。「基本設定」のタブをクリックしてください。

[oooo@ooo.oo.jp]の設定	×	
メールボックス名(X): 0000@000.00.jp	☑ 巡回対象(/)	
基本設定 接続 メール作成 受信 詳細		
個人情報		
名前(N): お名前		
メールアドレス(A): メールアドレス		
サーバー情報		
受信プロトコル(T): POP3 ~	
POP3サーバー(受信) pop3.infonia.net	POP3S	
SMTPサーバー(送信)(S): post.infonia.net		
ユーザーID(U): パスワード(P):		
認証方式(H) ⑧標準 〇 APOP 〇 CRAM-MD5 〇 NTL	M OAuth2	
□受信メールをサーバーに残す(L) 0 → 日後に削除(O	の場合削除しない)(D)	
ユーザーIDとパスワードの認証方式を指定します。 プロバイダ側から特に言及のない限り「標準」を選択して下さい。		
プロファイル(R): (標準) 〜 新規(V	V) 削除(D) 取込(Y)	
グローバルプロファイル(G) OK キャ)	ハルプ	

- 個人情報 ・メールボックス名:任意のお名前
 ・お名前:お名前を入力します
 ・メールアドレス:メールアドレスを入力します
- サーバー情報
 ・受信プロトコル:POP3
 ※IMAPをご利用の場合は、IMAP4rve1
 POP3サーバー:pop3.infonia.net
 POPサーバー名を入力してください。
 SMTPサーバー:post.infonia.net
 SMTPサーバー:post.infonia.net
 SMTPサーバー名を入力してください。
 ·OP25B:チェックする
 ·POP3S:チェックする
 ·SMTPS:チェックする
 ·SMTPS:チェックする
 ·SMTPS:チェックする
 ·SMTP3
 ·SMTP3

※受信メールをサーバーに残す:お客様のご利用方法に合わせて設定してください。

● 各項目入力後「詳細」のタブをクリックしてください

③「詳細」タブをクリックします。

[oooo@ooo.oo.jp]の設定	×	
メールボックス名(X): 0000@000.00.jj	▶ ☑ 巡回対象(/)	
基本設定 接続 メール作成 受信	詳細	
サーバーのポート番号 SMTP: 465 (標準: 25) POP3: 995 (標準: 110) IMAP4: 993 (標準: 143)	 ✓ SMTP認証 □ OAuth2を使用 ✓ CRAM-MD5 ✓ LOGIN □ PLAIN ユーザーID(U): SMTP認証ユーザー(アカウント)名 パスワード(O): SMTP認証Jペスワード ※ 学路時は巻信用のIDとパフロードを使用 	
- SSL/TLS関連	※有略時は受信用のIDとバスワートを使用	
受信用(C): テフォルト ∨ 送信用(I): デフォルト ∨ □証明書を検証しない(S) ☑ クライアント証明書を使用(F) …	 POP before SMTPを使用 認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A) ✓ ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須) 	
- IMAP関連		
☑ この相をサーバー上に直く(I) ☑ 草稿をサーバー上に置く(L)	ごめ相のフォルダ名: Indian 草稿のフォルダ名: Drafts	
 ✓ 送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのフォルダ名: Sent □「タスク」をサーバー上に置く(K) □ 拡張ネームスペースを表示(H) □↑自動取得(Z) 		
プロファイル(R): (標準)	✓ 新規(W) 削除(D) 取込(Y)	
グローバルプロファイル(G)	OK キャンセル ヘルプ	

● サーバーのポート番号 SSL無し •SMTP : 465 •POP3 : 995 •POP3 : 110 •IMAP4 : 993 ※IMAPの場合

•SMTP : 587

・IMAP4:143 ※IMAPの場合

- SSL/TSL関連 ・受信用:デフォルト ・送信用:デフォルト
 - ・クライアント証明書を使用:チェックする
- SMTP認証 チェックする

・CRAM-MD5: チェックする ・LOGIN: チェックする

・ユーザーID: SMTP認証ユーザー(アカウント)名を入力してください

※メールアドレスを入力してください。 ● ● ● @imart.or.jp

・パスワード: SMTP AUTHパスワードを入力してください *POPパスワードと同じです。

- ESMTPを使用: チェックする
- 入力後、「OK」をクリックしてください